

6105 Windows Server og datanett

Labøving: Domenegrupper


Oppgave a: Lage en global gruppe

1. Logg på tjenermaskinen med **Administrator** for domenet.
2. Bruk verktøyet **Active Directory Users and Computers**.
3. Opprett en ny **global sikkerhetsgruppe** med navn **GruppeA** i OUen **OU_1** som du laget i labøving 5b

Oppgave b: Melde brukerkontoer inn i en global gruppe (GG)

1. Høyreklikk gruppen **GruppeA** og velg **Properties**.
2. Bruk fanen **Members** og legg inn **Test Domenebruker1 (testbruker1)** som du laget i labøving 5b.
3. Lukk egenskapsvinduet for *GruppeA*
4. Marker mappen *Users* under domenet
5. Høyreklikk din egen **personlige domenebruker**.
(Du laget denne i labøving 5a)
6. Velg **Properties** og fanen **Member of**
Hvilke gruppe(r) er brukeren allerede medlem av?

7. Meld brukeren inn i den nye globale gruppen **GruppeA**.
8. Lukk *Properties*-vinduet for brukeren.






Som du ser er det mulig å melde brukere som ikke tilhører en OU inn i en sikkerhetsgruppe som tilhører en (annen) OU. Dette er ikke så vanlig, men altså fullt mulig.

Oppgave c: Melde global gruppe inn i en domenelokal gruppe (LD)

9. Finn mappen **Users** under domenet ditt.
10. Opprett en ny **domenelokal** sikkerhetsgruppe med gruppenavn **Databrukere** under **Users**.
11. Dobbeltklikk gruppen *Databrukere* og meld den globale gruppen **GruppeA** inn i den nye gruppen.

Oppgave d: Tildel delingsrettigheter til en domenalokal gruppe (TR)

1. Start *File Explorer* (filbehandler)
2. Lag en ny mappe **Øving6a** under **C:**
3. Lag en ny tekstfil **Øving6a** med et par linjer tekst, i den nye mappen.
4. Høyreklikk mappen **C:\Øving6a** og velg **Properties**.
5. Bruk fanen **Sharing** og knappen .
6. Del mappen med delingsnavnet (*Share name*): **Øving6a**
7. Klikk knappen  for å definere rettigheter til den delte mappen.
8. Fiern gruppen **Everyone** fra delingsrettighetene
9. Legg inn gruppen **Administrators** og gi denne gruppen delingsrettigheten *Full Control*.
10. Klikk **Ok** i vinduet *Permissions*
11. Klikk **Apply** i bildet *Advanced Sharing*



12. Logg på **klientmaskinen** med den samme personlige domenebrukeren som du la inn i den globale gruppen i oppgave b.
13. Forsøk å åpne den delte mappen (share) **\\servernavn\Øving6a**
Går dette? _____


14. Bytt tilbake til tjenermaskinen og åpne vinduet **Advanced Sharing --> Permissions** for mappen på **Øving6a** igjen:

- Legg inn den lokale domengruppen **Databrukere** og gi gruppen delingsrettigheten *Read* til den delte mappen:
- Klikk **Ok** i vinduet *Permissions*

15. Bytt til klientmaskinen og åpne den delte mappen **\\servernavn\Øving6a** på nytt.

Denne gangen bør det fungere.

16. Kontroller at du får åpnet og lest tekstdokumentet i den delte mappen.
17. Forsøk å endre teksten i dokumentet og lagre endringene.
Hvorfor går ikke dette? _____
18. Forsøk (fra klienten) å lage et nytt tekstdokument i den delte mappen.
Hvorfor går ikke dette? _____



Slutt på labøvingen